

## שתן: תרבית Mycobacteria

### תיאור הבדיקה

#### CPT קוד

87116

#### שם הבדיקה

שתן: תרבית Mycobacteria

#### שמות נוספים לבדיקה

שחפת Tuberculosis MTB MOTTNTM Mycobacterium Urine

#### לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

#### שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת Fast Acid ידנית או במכשיר Aerospray תרבית במצע מוצק Jensen-Lowenstein ותרבות  
במצע נוזלי במכשיר BD MGIT זיהוי בשיטת Bruker TOF-MALDI רגישות ב-Sensititre ל-Rapid &  
slow growing mycobacteria

### פרטי מעבדה מבצעת

#### מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

**מיקום המעבדה**

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302305

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

שתן ראשון של הבוקר

**סוג הדגימה**

שלוש דגימות משלושה ימים שונים

**נפח דגימה**

מינימום 10 מ"ל רצוי 40 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

כוסית סטרילית

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

טמפרטורת חדר

**תנאי שינוע**

מהר ככל האפשר, ללא קירור

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

מהר ככל האפשר

**קריאת תוצאות**

**יחידת מידה**

לא רלוונטי

**תחום ערכים תקינים**

תרבות וצביעת fast Acid - לא רלוונטי. זיהוי בשיטת TOF-MALDI - לא רלוונטי. רגישות ב-Sensititre  
ניתן לפנות למסמך Mycobacteria of Testing Susceptibility fore Standards Performance  
Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes

**בקורות ותקני איכות**

**EQA - בקרת איכות חיזונית**

CAP ERCPAQAP

**בקרת איכות חיזונית חלופית**

אין צורך

**הסמכה/התעדה**

ISO15189:2012

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

אין

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

70 ימים

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא

**הערות**

**הערות**

לא מבצעים צביעת יציבי חומצה